



Bayer

芝草通信

35

殺菌剤散布時の散布水量、どのくらい気にしていますか？

— ゴルフ場大国であるアメリカの文献を参考に、日本との違いを考えてみました —

参考文献: Spraying for Success – It starts With Nozzle Knowledge (農薬散布の成功はノズルに関する知識から始まる) より抜粋

以下の3つのタイプの散布器具やチップを使い分けることによって、より効果的な防除が可能になります

1 / 芝生の葉に薬液を付着させるもの

2 / 芝生の地際部に薬液を付着させるもの

3 / 床砂中に薬液を浸透させるもの



それぞれについて、もう少し詳しく見ていきます

アメリカにおける一般的な散布水量の考え方

1 / 芝生の葉に薬液を付着させるもの

- // 敷布水量としては $20\text{mL}/\text{m}^2 \sim 40\text{mL}/\text{m}^2$
- // ダラースポット病をはじめとする葉枯れ性の病害に有効です
- // 接触型の殺菌剤や浸透移行性を有する殺菌剤の散布に適しています
- // 少水量散布を行っても、朝露が残っていると効果が低減しますので、少水量散布時に朝露が残っている場合は朝露切りを行ってからの散布を推奨します
- // 特に夏期高温時には薬害に注意が必要です



2 / 芝生の地際部に薬液を付着させるもの

- // 敷布水量としては $40\text{mL}/\text{m}^2 \sim 80\text{mL}/\text{m}^2$
- // 炭疽病、ピシウム病、ブラウンパッチなどに有効です
- // 浸透移行性を有する殺菌剤や接触型の散布に適しています
- // 水量 $80\text{mL}/\text{m}^2$ で散布する場合は、水滴はやや大きめになるようにして、ポンプの圧力を下げるなどを推奨します



3 / 土壤中に薬液を落とすもの

- // 敷布水量は最低でも $80\text{mL}/\text{m}^2$ 、できれば $160\text{mL}/\text{m}^2$ 以上が望ましいです
- // フェアリーリングやティクオールパッチなど土壤中に病原菌が生息している病害に有効です
- // 敷布後の後散水も効果的ですが、散水量が多いと薬液が表面を流れてしまったり、均一に散水できない場合がありますので注意が必要です




日本の一般的な散布水量と比べると？


日本では一般的に少水量散布は100mL/m²、通常散布は150~200mL/m²、多水量散布は500mL/m²以上と考えられていますが、全体的にアメリカに比べて2倍以上の散布水量で散布しているようです。

日本では殺菌剤の登録内容や、散布機械の普及、薬害リスクの問題などもあり、散布水量40mL/m²などは今のところ広く普及に至っていない状況ですが、散布水量をもう一度見直してみるのも殺菌剤の効果を高める一つの方法かもしれません。


// ベントグリーンに発生しやすい病害の主な生息部位を簡単に整理しておきます。
殺菌剤の散布水量を決める際の参考にしてください。



地上部(葉身)



地際部(葉鞘)



地下部(根部)

// ダラースポット病

// 細菌病

// カーブラリア葉枯病

// 炭疽病

// 赤焼病

// ピシウム病

// イエローパッチ

// フェアリーリング

// テイクオールパッチ

// サマーパッチ

// イエロースポット

// ピシウム病

バイエルがおすすめしているグリーン用殺菌剤「ストレスガード製剤」の
推奨散布水量は100mL/m²です。

今年は散布水量に注意しながら、グリーンの病害防除に努めてみてはいかがでしょうか。



シグネチャー[®]
WDG



ミラージュ[®]
プロアブル



インターフェース[®]
プロアブル

